

## ➔ Anschnitt anlegen in Adobe InDesign CC

- ✓ 1. Neues Dokument inkl. Anschnitt anlegen
- ✓ 2. Elemente in Anschnitt platzieren
- ✓ 3. Anschnitt in vorhandenem Dokument einstellen
- ✓ 4. PDF mit Anschnitt speichern

### 1. Neues Dokument inkl. Anschnitt anlegen

Erstellen Sie zunächst ein neues Dokument in Adobe InDesign. Rufen Sie dazu in der Leiste oben unter **Datei** die Option **Neu ► Dokument...** auf. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster [Abb.: 1.1] den Reiter **Druck** aus. Im Anschluss können Sie in diesem Fenster rechts den Dokumentnamen, das Endformat (Breite x Höhe) sowie die Anschnitteinstellungen eingeben. Unser Standard-Anschnitt liegt bei umlaufend 2,5mm. Wählen Sie abschließend den Button **Erstellen**. Das neu angelegte Dokument öffnet sich. Die weiße Fläche zeigt das Endformat an, die umlaufende Fläche bis zur roten Kontur stellt den Anschnitt von 2,5mm dar.




Abb.: 1.1

### 2. Elemente in Anschnitt platzieren

Platzieren Sie Hintergrundelemente, die bis zum Etikettenrand gedruckt werden sollen im Anschnitt [Abb.: 2.1]. Wählen Sie dazu mit dem **Auswahl-Werkzeug** diese Elemente an und ziehen Sie das Objekt über die Stanzkante um 2,5 mm hinaus. Der Anschnitt wird benötigt, um bei Stanz-Schwankungen unschöne weiße Ränder zu vermeiden. Beachten Sie zusätzlich, dass wichtige Elemente einen Sicherheitsabstand nach innen von mindestens 2 mm haben.




Abb.: 2.1

### 3. Anschnitt in vorhandenem Dokument einstellen

Um nachträglich die Anschnitteinstellungen vorzunehmen, wählen Sie den Reiter **Datei ► Dokument einrichten**. Im sich anschließend öffnenden Fenster finden Sie den Reiter **Anschnitt und Infobereich** mit den vier Eingabefeldern (**Oben, Unten, Links, Rechts**), geben Sie bei **Anschnitt** unseren Standardanschnitt von 2,5 mm ein. [Abb.: 3.1]




Abb.: 3.1

### 4. PDF mit Anschnitt speichern

Speichern Sie die PDF-Datei indem Sie den Reiter **Datei ► Adobe PDF-Vorgaben ► PDF/X-3** wählen. Wählen Sie nun den Ort, an dem Sie Ihre Datei speichern möchten und klicken anschließend den Button **Sichern**. Im sich öffnenden Fenster [Abb.: 4.1] ist es wichtig, dass Sie bei der Option „**Marken und Anschnitt**“ die Checkbox „**Anschnitteinstellungen des Dokumentes verwenden**“ auswählen. Die voreingestellten Werte von umlaufend 2,5mm sollten automatisch übernommen werden.




Abb.: 4.1